






## Verwendung von ISO-Dateien zur Installation der SOLAR-COMPUTER Software

Diese Beschreibung soll darlegen wie die im vorherigen Schritt geladene ISO-Datei zur Installation der SOLAR-COMPUTER Software verwendet werden kann, hier am Beispiel der Datei „SC20160628.ISO“. Bei anderen ISO-Dateien ist analog vorzugehen. Für die Installation sind in der Folge, **zum Versionsstand passende**, Lizenzdateien erforderlich! Eine vorherige **Datensicherung**, bei bereits bestehender SOLAR-COMPUTER Installation, ist dringend anzuraten. Für allgemeine Hinweise zur Installation siehe auch die zum Download angebotene jeweilige Version der Installationshinweise einer ISO-Datei.

Betriebssystem/Methode	Beispiel/ Bemerkungen
Windows 8.x und ff.	
<p>Ab Windows 8.x und ff. können ISO-Datei per Doppelklick als virtuelle DVD Laufwerk eingebunden „breitgestellt“ werden oder aber auch als Datenträgerabbild gebrannt werden.</p> <p>Nach dem „Bereitstellen“ sollte der „Autostart“ das SOLAR-COMPUTER Setup starten.</p>	 <p>ISO-Datei</p> <p>Bereitstellen</p> <p>Datenträgerabbild brennen</p> <p>7-Zip</p>
	 <p>Eingebundenes ISO (hier) als Laufwerk F:</p> <p>Programm zum Start des SOLAR-COMPUTER Setups.</p>
	<p>Ein „Auswerfen“ der virtuellen DVD ist per Kontextmenü möglich.</p>

Betriebssystem/Methode	Beispiel/ Bemerkungen																																																																		
<p><b>Windows 7.</b></p> <p>Brennen eines ISO Image mit Microsoft Windows 7</p> <p>Bitte beachten Sie, dass die Vorgehensweise zum Brennen eines ISO Images auf eine DVD von der Version des Betriebssystems abhängt. Sie benötigen einen funktionierenden DVD Brenner im Rechner und sollten die folgenden Tipps beachten.</p> <p>Bei dieser Version unterstützt das Betriebssystem das Brennen von ISO Images. Wählen Sie die ISO Datei aus und drücken Sie die rechte Maustaste um ein Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie den Menüpunkt Öffnen mit um ein weiteres Menü zu öffnen. Dort selektieren Sie den Menüpunkt Windows-Brenner für Datenträgerabbilder, um den gleichnamigen Dialog zu öffnen. Dort selektieren Sie das gewünschte DVD Brenner Laufwerk und drücken den OK Knopf, um das ISO Image auf eine DVD zu brennen.</p> <p>Nach dem Erstellen der DVD diese zur Installation durch Einlegen ins DVD-Laufwerk verwenden. Der „Autostart“ sollte das SOLAR-COMPUTER Setup starten.</p>	<p>Die folgende Darstellung veranschaulicht die Menüauswahl per Kontextmenü zur ISO-Datei.</p> 																																																																		
<p>Alternativ „öffnen“ der ISO-Datei.</p>																																																																			
<p>Hier am Beispiel von 7-Zip (<a href="http://www.7-zip.de">http://www.7-zip.de</a>). 7-Zip ist ein freies Datenkompressionsprogramm mit dessen Hilfe auch ISO-Dateien „geöffnet“ und „entpackt“ werden können.</p> <p>Nach dem „Entpacken“ des gesamten Inhaltes der ISO-Datei in ein Verzeichnis bitte zur Installation das SOLAR-COMPUTER Setup mittel „Start.exe“ ausführen.</p>	  <table border="1" data-bbox="751 1496 1390 1731"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Größe</th> <th>Gepackte Größe</th> <th>Geänd...</th> <th>Ordner</th> <th>Dateien</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datensatzservice</td> <td>53 015 167</td> <td>53 015 167</td> <td>2014-...</td> <td>185</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Dokumentation</td> <td>32 764 789</td> <td>32 764 789</td> <td>2016-...</td> <td>1</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Installationshinweise</td> <td>2 661 383</td> <td>2 661 383</td> <td>2015-...</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Projekte</td> <td>767 072 256</td> <td>767 072 256</td> <td>2015-...</td> <td>38</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>Setup</td> <td>690 600 776</td> <td>690 600 776</td> <td>2016-...</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>TRY- Klimadaten</td> <td>33 098 350</td> <td>33 098 350</td> <td>2016-...</td> <td>42</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Updateinformationen</td> <td>3 035 168</td> <td>3 035 168</td> <td>2016-...</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Zubehör</td> <td>375 560 848</td> <td>375 560 848</td> <td>2014-...</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>autorun.inf</td> <td>87</td> <td>87</td> <td>2015-...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Start.exe</td> <td>541 136</td> <td>541 136</td> <td>2015-...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Größe	Gepackte Größe	Geänd...	Ordner	Dateien	Datensatzservice	53 015 167	53 015 167	2014-...	185	120	Dokumentation	32 764 789	32 764 789	2016-...	1	31	Installationshinweise	2 661 383	2 661 383	2015-...	0	4	Projekte	767 072 256	767 072 256	2015-...	38	76	Setup	690 600 776	690 600 776	2016-...	0	3	TRY- Klimadaten	33 098 350	33 098 350	2016-...	42	46	Updateinformationen	3 035 168	3 035 168	2016-...	0	2	Zubehör	375 560 848	375 560 848	2014-...	11	11	autorun.inf	87	87	2015-...			Start.exe	541 136	541 136	2015-...		
Name	Größe	Gepackte Größe	Geänd...	Ordner	Dateien																																																														
Datensatzservice	53 015 167	53 015 167	2014-...	185	120																																																														
Dokumentation	32 764 789	32 764 789	2016-...	1	31																																																														
Installationshinweise	2 661 383	2 661 383	2015-...	0	4																																																														
Projekte	767 072 256	767 072 256	2015-...	38	76																																																														
Setup	690 600 776	690 600 776	2016-...	0	3																																																														
TRY- Klimadaten	33 098 350	33 098 350	2016-...	42	46																																																														
Updateinformationen	3 035 168	3 035 168	2016-...	0	2																																																														
Zubehör	375 560 848	375 560 848	2014-...	11	11																																																														
autorun.inf	87	87	2015-...																																																																
Start.exe	541 136	541 136	2015-...																																																																